

Configuration SIP sur Windows Mobile 6 avec Fring

Ce guide vous explique comment configurer l'offre OVH téléphonie VOIP sur votre smartphone ou PDA. Ce tutoriel concerne le logiciel Fring, mais peut vous aider pour toute application SIP équivalente, leur fonctionnement étant similaire. A noter que les manipulations restent identiques sous Windows Mobile 5.

A propos : Fring est un excellent outil de communication multi-protocole, qui gère aussi bien vos comptes de messagerie instantanée (MSN, Google Talk, ICQ, AIM, Skype, etc) que vos appels par SIP/VOIP. En plus d'être performant, Fring est un logiciel gratuit, ouvert au développement communautaire, ce qui est très encourageant pour les évolutions à venir...

Site officiel : <http://www.fring.com>

1) Après installation de Fring, exécutez le programme pour le configurer. Tant qu'il n'est pas connecté, il affiche « Fring is not running » (Fring n'est pas en cours d'exécution).

2) Fring vous demande d'abord de choisir la connexion qui sera utilisée pour les appels SIP. Ceci fait office de méthode principale, sachant que plusieurs connexions peuvent être configurées par la suite et utilisées en fonction.

Normalement sont listés la connexion Wi-Fi? ainsi que les services offerts par votre abonnement téléphonique (Orange, SFR, Bouygues ou autres). Ce sont vos options GPRS ou DATA par exemple, renseignez-vous auprès de votre fournisseur pour connaître vos options et tarifs au besoin. Ici nous choisirons une connexion Wi-Fi?.

3) Il vous est ensuite demandé de créer un compte Fring, option « New user », ou d'en utiliser un existant, option « Existing user ». Ce compte est associé uniquement à la gestion de Fring et n'est pas en lien avec vos services OVH. Il servira notamment à restaurer vos paramètres personnels liés à Fring si vous réinstallez le logiciel. Vous pouvez donc choisir un identifiant (user) et un mot de passe (password) sans rapport avec OVH.

4) Vous arrivez ensuite sur la liste des services de messagerie compatibles avec Fring. Sélectionnez un service pour le configurer, en l'occurrence nous cliquerons sur « SIP » pour le moment.

5) L'offre OVH ne figurant pas dans la liste des prestataires recensés, cliquez sur « Other ».

6) Rentrez alors vos paramètres téléphonie OVH (reçus par email après activation de votre forfait). NB : le paramètre « proxy address » peut parfois être appelé « host » (hôte) ou « domain » (domaine). Si un logiciel vous demande une adresse IP en complément ou alternative, il faut indiquer l'IP du serveur sip.ovh.net c'est-à-dire 91.121.129.17

7) Après validation (Ok) vous revenez sur le listing des services gérés par Fring. Sélectionnez un autre service pour le configurer ou cliquez sur « Back » (retour) pour aller au menu principal de Fring.

8) Voici sur la page principale du logiciel, où sont affichés vos principaux contacts (à noter que Fring a accès au répertoire de votre téléphone pour importer/gérer vos contacts existants). En haut se trouvent les icônes correspondant aux différents services utilisables via Fring.

9) Choisissez un contact, dans la liste prédéfinie affichée ou dans votre répertoire, puis cliquez sur « Call » (appel) dans la barre de tâches. Fring vous demande alors si vous souhaitez appeler cette personne via votre abonnement téléphonique « Cellular call » (Orange, SFR, Bouygues, etc) ou via votre offre SIP « SIP call » (forfait OVH dans le cas présent).

10) Le numéro de téléphone s'affiche pour confirmation, lequel peut être édité au besoin.

11) Votre appel est en cours... A gauche une flèche indique en gras quelle connexion est utilisée (Wi-Fi actuellement), en haut est inscrit le nom du contact, et à droite l'état de la réception.