

Configuration de Outlook Express

Introduction

Ce guide vous permettra de paramétrer vos comptes POP (adresses e-mails) avec Outlook Express. Vous n'avez qu'à suivre les étapes pas à pas. La messagerie électronique est une des raisons majeures de l'engouement que connaît Internet. En effet, communiquer par le biais du net, c'est correspondre, échanger des fichiers et dialoguer en temps réel, essentiellement par écrit, à travers le monde. Le tout avec une facilité, une rapidité et un coût inégalés jusqu'à présent.

- Configuration de votre compte sur Outlook 2007.
- Configuration de votre compte sur Outlook.
- Configuration de votre compte sur d'autres logiciels de messagerie.

Les étapes

1. Ouvrir le logiciel Outlook Express.
2. Cliquer sur le menu Outils et sur Comptes....
3. Cliquez sur le bouton Ajouter.
4. Puis sur courrier.
5. Saisir votre nom & prénom.
6. Cliquez sur bouton suivant.
7. Cochez la case "j'ai déjà une adresse d'email dont j'aimerais me servir".
8. Saisir l'adresse email : postmaster@votredomaine.com
9. Cliquez sur le bouton suivant.
10. Mon serveur de courrier entrant est un serveur : POP3
11. Serveur de courrier entrant entrant (POP3) : ns0.ovh.net ou pop3.votre_domaine.tld (mettre le chiffre 0 et non la lettre O)
12. Serveur de courrier sortant (SMTP) ns0.ovh.net ou smtp.votre_domaine.tld (mettre le chiffre 0 et non la lettre O)
13. Cliquez sur le bouton suivant.

14. Saisir Nom du compte : Votre adresse e-mail (Ex: postmaster@votredomaine.com)

15. Saisir Un Mot de passe : xxxxxx

16. Cliquez sur le bouton suivant.

17. Cliquez sur le bouton terminer.

18. Cliquez sur le bouton fermer.

19. Revenez dans les paramètres de votre compte, puis sur propriété du compte concerné.

- Dans l'onglet "**Serveurs**", assurez vous que la case "Mon serveur requiert une authentification" soit coché et que dans les "Paramètres..." vous avez indiqué un nom d'utilisateur (C'est votre adresse e-mail) et votre mot de passe.

- Dans l'onglet "**Avancé**", assurez vous enfin que le port sortant tel que : " Courrier sortant (smtp) : **587** "

20. Cliquez sur le bouton Outils => Envoyer et recevoir => Recevoir tous

Les Erreurs

- Impossible d'ouvrir une session sur le serveur de courrier entrant POP3

J'ai l'erreur suivante :

Solution :

vous devez vérifier les paramètres :

- serveur de courrier entrant (POP3) : ns0.ovh.net ou mail.votredomaine.tld ou pop3.votredomaine.tld
- serveur de courrier sortant (SMTP) : ns0.ovh.net ou smtp.votredomaine.tld
- nom d'utilisateur (login) : utilisez votre adresse e-mail (Ex: postmaster@votredomaine.com)
- mot de passe (password) : utilisez le mot de passe correspondant à ce compte

si le problème persiste, modifier le mot de passe via votre manager : Comment récupérer le mot de passe email?

Attention!

Il vous faut impérativement utiliser le port 587 en smtp et cocher l'authentification pour se connecter pour le serveur sortant. Il s'agit du port sortant authentifié pour tous les FAI.

- NB : l'extension .tld est à titre indicatif, il s'agit juste d'une extension générique, pour éviter d'écrire .com, .fr, .net, .org, etc.