

Utilisation de Putty

Introduction

Systemes Windows :

il y a plusieurs programmes disponibles basés sur SSH.

Un des plus populaire et qui est aussi facile à utiliser est "Putty". Téléchargement :

http://telecharger.01net.com/windows/Internet/serveur_ftp/fiches/20166.shtml.

Procédure

1- Lancez Putty

2- Host Name (or IP adress)

Saisir : votre hôte ftp : nomdevotreoffre.ovh.net (par exemple : premium.ovh.net) ou l'IP correspondant à votre hébergement, votre machine ou votre_domaine.tld

===Attention !===

En hébergement mutualisé, cette option est uniquement disponible sur les offres PRO / BUSINESS / PREMIUM.

3- Cochez SSH. Vérifiez que l'option Enable Legacy use of single DES in SSH2 dans l'onglet Connexion SSH soit coché.

4- Cliquez sur le bouton Open.

5- Saisir votre login.

6- Tapez sur le bouton Entrée de votre clavier

7- Saisir votre Mot de passe ftp.

8- Tapez sur le bouton Entrée de votre clavier

9- En hébergement mutualisé, vous devez avoir le message suivant :
Bonjour,

Démarrage des logiciels en background est INTERDIT !

Toutes les activités liés à IRC (bounce, irc, etc) sont INTERDITES !

Vous devez rester dans votre répertoire. Ne pas lire les fichiers système. Votre compte est actuellement surveillé et en cas de non respect, le compte est suspendu immédiatement !!

Si vous lancez un dump de la base sql et si vous dépassez l'utilisation critique de la machine, vous allez recevoir des alertes sur webmaster@ postmaster@.

OVH

Si vous développez les programmes en C: il s'agit d'une machine sous redhat 6.2 avec glibc 2.1.3. La version GCC est egcs-2.91.66

Les commandes utiles :

1. ls -l
2. chmod 705

Utilisez SSH au lieu de telnet. En savoir plus sur SSH, consultez (SSH sur serveur dédié).

En cas de problème ou question : support@ovh.com

Problème

J'ai le message suivant :

Access denied

Vérifiez bien que vous recopiez correctement le login et le mot de passe FTP.
Le mieux est de le copier/coller (Ctrl-C Ctrl-V sous windows).
Attention à la confusion entre l (L) et 1 (un) ainsi que O (la lettre o) et 0 (zéro).

Si le problème persiste, modifier le mot de passe du FTP.